

DocuCom PDF Driver 7J - ユーザーズマニュアル - 正誤表

2007年7月26日 クオリティ株式会社

■ マニュアルの内容に誤りがあります。下記、正誤対象表をご覧ください。

ページ	見出し	誤		正
16	2-3-1 サイレントインストール	DocuComPDFDriver7J.exeのパス /s /v" /qn DOCUCOMSERIAL NUMBER=%シリアル番号%"	→	DocuComPDFDriver7J.exeのパス /s /v" /qn DOCUCOMSERIAL NUMBER="シリアル番号"
		「/s」 「/v」 「/qn」 「DOCUCOM SERIALNUMBER=%シリアル番号 %"」の4つのパラメータの前には、 それぞれ半角スペースを入 力します。	→	「/s」 「/v」 「/qn」 「DOCUCOM SERIALNUMBER="シリアル番号 %"」の4つのパラメータの前には、 それぞれ半角スペースを入 力します。
19	2-3-2 QND/QAWを利用した サイレントインストール 手順10 表内「ホストに管理者権限 でログオンしているホスト の場合」	/s /v" /qn DOCUCOMSERIAL NUMBER=%シリアル番号%"	→	/s /v" /qn DOCUCOMSERIAL NUMBER="シリアル番号"
	2-3-2 QND/QAWを利用した サイレントインストール 手順10 表内「ユーザ権限でログオ ンしているホストの場合」	/s /v" /qn ALLUSERS=1 DOCUCOMSERIALNUMBER=%シリア ル番号%"	→	/s /v" /qn ALLUSERS=1 DOCUCOMSERIALNUMBER="シリア ル番号"
	2-3-2 QND/QAWを利用した サイレントインストール 手順10 表下	※ 「/s」 「/v」 「/qn」 「DOCUCOMSERIALNUMBER=% シリ アル番号%"」の4つのパラメー タの前には、それぞれ半角ス ペースを入力します。	→	※ 「/s」 「/v」 「/qn」 「DOCUCOMSERIALNUMBER=" シリ アル番号%"」の4つのパラメー タの前には、それぞれ半角ス ペースを入力します。
	2-3-2 QND/QAWを利用した サイレントインストール 手順10 設定例「パラメータ」	/s /v" /qn DOCUCOMSERIALNUMBER=%xxxxxx xxxx%"	→	/s /v" /qn DOCUCOMSERIALNUMBER="xxxxxxx xxx"